

## **COME PREPARARE E SPEDIRE IL CAMPIONE DI TERRENO**

### COME PRELEVARE IL CAMPIONE DAL SUOLO

Utilizzare un carotatore o, in assenza, un coltello con lama a seghetto o vanghetta.

Pulire la zona interessata dal prelievo, rimuovere i primi 20 mm di superficie e asportare il campione asciutto di 15 cm. di profondità, esente da sassi o residui organici anomali.

Ripetere l'operazione di almeno 5 prelievi in modo omogeneo su tutta la superficie in modo da ottenere un campione rappresentativo per un totale di circa 500 gr.

Inserire il sacchetto in una scatola di cartone di dimensioni analoghe, unitamente ad una scheda contenente nome del campione, mittente, data e luogo di prelievo.

Inviare notifica di "campione pronto" all'indirizzo e-mail [assistenza@greenservice.it](mailto:assistenza@greenservice.it), sarete contattati per stabilire le modalità per il ritiro da parte del ns. corriere.

### COME PRELEVARE IL CAMPIONE DA UNA SUPERFICIE SPORTIVA

Utilizzare un carotatore o, in assenza, un coltello con lama a seghetto o vanghetta.

Pulire la zona interessata dal prelievo, rimuovere i primi 20 mm di superficie e asportare il campione asciutto di 20 cm. di profondità, esente da sassi o residui organici anomali.

Ripetere l'operazione di almeno 8 prelievi in modo omogeneo su tutta la superficie in modo da ottenere un campione rappresentativo per un totale di circa 1000 gr. Nel caso il terreno di gioco sia rappresentato da due o più frazioni nettamente differenziate, si suggerisce di provvedere ad altrettanti prelievi definitivi nella modalità sovraesposta.

Inserire e miscelare tutti i campioni in un sacchetto pulito ed impermeabile.

Inserire il sacchetto in una scatola di cartone di dimensioni analoghe, unitamente ad una scheda contenente nome del campione, mittente, data e luogo di prelievo.

Inviare notifica di "campione pronto" all'indirizzo e-mail [assistenza@greenservice.it](mailto:assistenza@greenservice.it), sarete contattati per stabilire le modalità per il ritiro da parte del ns. corriere.

### COME PRELEVARE I TESSUTI

Prelevare le foglie direttamente dal terreno e non da residui di taglio a macchina, su prato non trattato da almeno 4 giorni con fertilizzante o fitofarmaco. Lasciare asciugare all'aria il campione per una notte.

Avvolgere il contenuto di circa una tazza piena in carta assorbente, quindi in un sacchetto traspirante, infine in una scatola di cartone contenente una scheda con nome del campione, mittente, data e luogo di prelievo.

Inviare notifica di "campione pronto" all'indirizzo e-mail [assistenza@greenservice.it](mailto:assistenza@greenservice.it), sarete contattati per stabilire le modalità per il ritiro da parte del ns. corriere.

### COME PREPARARE IL CAMPIONE DI SUBSTRATO VIVAISTICO

Immettere un volume di 5 lt di campione esente da residui organici grossolani e disuniformi in un sacchetto, quindi inserire in una scatola di cartone di misure adeguate.

Inviare notifica di "campione pronto" all'indirizzo e-mail [assistenza@greenservice.it](mailto:assistenza@greenservice.it), sarete contattati per stabilire le modalità per il ritiro da parte del ns. corriere.